




## Configurazione Email su cellulare

[http://assistenza.vodafone.it/privati/cellulari\\_e\\_smartphone/configurazioni/configurazione\\_email\\_su\\_cellulare](http://assistenza.vodafone.it/privati/cellulari_e_smartphone/configurazioni/configurazione_email_su_cellulare)

### Descrizione e requisiti



Vodafone ti offre i seguenti servizi per consultare la tua casella di posta elettronica con il cellulare:

- **Mail con Blackberry**, che puoi utilizzare se possiedi un terminale BlackBerry
- **Mail da cellulare**, che consente di gestire la tua casella di posta elettronica con il cellulare usando il programma installato dal costruttore: e' sufficiente effettuare una connessione alla rete per inviare messaggi o vedere se ne hai ricevuti.

Se desideri maggiori dettagli relativamente al servizio Mail con Blackberry, consulta i documenti su Assistenza Blackberry presenti tra quelli correlati

### Requisiti minimi

I requisiti minimi per usufruire del servizio sono:

- avere un **cellulare** in cui e' stato **installato il programma di posta** elettronica
- avere una casella **email con il server di posta in ingresso aperto**: alcuni provider infatti consentono la gestione della casella solo utilizzando una connessione appartenente al provider stesso. In tal caso l'account email non è utilizzabile con una SIM Vodafone (un esempio puo' essere account email con provider Libero di tipo Free)
- aver **configurato correttamente il cellulare** per poter usare il servizio di posta elettronica. Con questa operazione comunichi al telefono quali caselle di posta elettronica dovra' gestire e quale punto di accesso alla rete (APN) e' necessario usare in relazione al servizio email.
- **abilitare la SIM** inserita nel cellulare, consentendo l'accesso all'APN (questa operazione e' necessaria solo se l'APN che hai impostato è mobile.vodafone.it). La SIM (Ricaricabile o Abbonamento) viene automaticamente abilitata attivando una tra le offerte promozionali per APN mobile.vodafone.it descritte nel documento **Parametri Vodafone** presente tra quelli correlati.

Di seguito vediamo i parametri che occorre inserire per eseguire una configurazione email su cellulare

## Protocolli di posta

Ogni account di posta elettronica utilizza **due server** (il primo per i messaggi in entrata, il secondo per i messaggi in uscita). Questi server usano protocolli differenti.

I protocolli più comunemente utilizzati per la posta elettronica in **entrata** sono:

- POP3: archivia temporaneamente i messaggi in entrata sul server di posta fino a quando non vengono scaricati dal client
- IMAP: archivia permanentemente i messaggi in entrata sul server di posta fino a quando non vengono eliminati dal client.

I relativi server di posta elettronica **POP e IMAP dipendono dal provider che gestisce l'account di posta elettronica** (es yahoo, gmail etc).

Il protocollo più comunemente utilizzato per la posta elettronica in **uscita** e' SMTP (e' usato anche dai server POP e IMAP)

Il relativo server di posta elettronica **SMTP dipende dalla rete** che usi per consultare la tua casella di posta elettronica

Di seguito i valori da assegnare ai server in caso di connessione con rete Vodafone e account email Vodafone o di altri provider:

	<b>Casella email Vodafone con server POP per la posta in entrata</b>	<b>Casella email Vodafone con server IMAP per la posta in entrata</b>	<b>Casella email NON Vodafone</b>
<b>Server posta in entrata</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• pop.gmail.com</li><li>• Utilizza SSL: SI/ABILITATO</li><li>• Porta: 995</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• imap.gmail.com</li><li>• Utilizza SSL: SI/ABILITATO</li><li>• Porta: 993</li></ul>	Se il tuo account di posta non e' Vodafone, puoi rivolgerti direttamente al fornitore della tua casella di posta elettronica per conoscere il POP3
<b>Server posta in uscita</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• smtp.gmail.com</li><li>• Utilizza SSL: NO/DISABILITATO</li><li>• Porta: 25 (standard) senza autenticazione</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• smtp.gmail.com</li><li>• Utilizza SSL: NO/DISABILITATO</li><li>• Porta: 25 (standard) senza autenticazione</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• smtp.net.vodafone.it</li><li>• Utilizza SSL: NO/DISABILITATO</li><li>• Porta: 25 (standard) senza autenticazione</li></ul>

## **APN**

Il punto di accesso alla rete (APN) ti consente di utilizzare il servizio.

**Con la rete Vodafone l'APN da utilizzare per gestire la posta elettronica dal cellulare e' lo stesso che usi per navigare in internet con il browser del tuo telefono.** Per gli approfondimenti e le relative configurazioni leggi il documento **Configurazione per navigare in Internet dal telefono** presente tra quelli correlati: troverai le istruzioni per creare il profilo con il corretto punto di accesso.

Dopo aver creato il profilo occorre indicare al telefono che esso va utilizzato anche per il servizio email.

Alcuni terminali prevedono un unico passaggio con cui impostare il profilo che sara' valido per tutte le Applicazioni (compreso il servizio email), mentre altri prevedono che il profilo vada impostato per ogni singola Applicazione. Consulta il manuale d'uso, contatta la Casa Costruttrice (o visita il sito relativo) per verificare cio' che il tuo terminale richiede e per conoscere i passaggi necessari ad eseguire le impostazioni richieste.

Se il tuo telefono prevede invece che ogni Applicazione richieda l'impostazione del profilo, in genere all'interno del menu dell'Applicazione stessa e' presente l'opzione per l'inserimento (in questo caso all'interno del menu del servizio email trovi la possibilita' di scegliere il profilo di configurazione).

## **Altri parametri**

Di seguito trovi l'elenco degli altri parametri indispensabili per eseguire la configurazione email su cellulare:

- **username e password** di accesso (fornito dal provider della casella email)
- **indirizzo completo di posta** elettronica (fornito dal provider della casella email)
- **nome utente:** immetti il nome che desideri vada a sostituire il tuo indirizzo email nel dispositivo del destinatario (questa impostazione va a buon fine se il telefono del destinatario supporta questa funzione)

Oltre a questi parametri, il tuo cellulare puo' richiedere anche altri dati per completare la configurazione del profilo di gestione della posta elettronica. Consulta il manuale d'uso, contatta la Casa Costruttrice (o visita il sito relativo) per verificare cio' che il tuo terminale richiede e per conoscere i passaggi necessari ad eseguire le impostazioni richieste.